

Start Here

Commencez ici
Beginnen Sie hier
Iniziate da qui
Comience aquí
Börja här

インストールの手引き
입문서
起点
起點

SOLARIS™ 8



SOLARIS™

Start Here

Commencez ici
Beginnen Sie hier
Iniziate da qui
Comience aquí
Börja här

インストールの手引き
입문서
起点
起點

1 Are you ready to install the software?

Note: To install or upgrade to the Solaris operating environment, the suggested memory size is 128 Mbytes or greater. You must have a minimum of 96 Mbytes to use DVD media to install and 65 Mbytes to use CD media to install. The system needs at least 1.7 Gbytes of disk space. The Solaris software might be preinstalled on your system. To determine if the software is preinstalled, see your hardware documentation.

- a. Determine the host name of the system you are installing.
- b. Determine the language and locales you intend to use on the system.
- c. If you intend to include the system in a network, gather the following information:
 - Host IP address
 - Subnet mask
 - Type of name service (DNS, NIS, or NIS+, for example)
 - Domain name
 - Host name of server
 - Host IP address of name server

2 Choose the media to use to install the software.

You can install the Solaris 8 software from a series of CDs or from the combination of a DVD and some CDs. All of the necessary discs are provided in the product box. The Solaris DVD includes the equivalent content of the Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 CD, the Solaris Software 2 of 2 CD, Solaris Languages CD, and the Solaris Documentation CDs.

Note: If your SPARC system has a DVD-ROM drive, you might need to install a patch before you can boot from a DVD. For more details, see the *Solaris 8 Release Notes Supplement for Sun Hardware*.

3 Choose a method to install the software in your product box.

- If you are installing Solaris software from a network, read the *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- If you are installing Solaris software on a single system from a local DVD-ROM drive or CD-ROM drive, choose one of the following methods.

With this method ...	You can ...	You cannot ...
Solaris Web Start program (available on the Solaris 8 DVD or the Solaris 8 Installation CD)	<ul style="list-style-type: none">• Install or upgrade software that is contained on several discs by following steps that are presented through a single tool.• Install all the software with a default option, or choose only the software you want to install with a customize option.	<ul style="list-style-type: none">• Use the Solaris 8 Installation CD to upgrade an Intel system that is running a version of the Solaris operating environment that is earlier than the Solaris 8 release. The Solaris DVD does not have this limitation.
Solaris Interactive Installation program (available on the Solaris 8 Software 1 of 2 CD)	<ul style="list-style-type: none">• Install the Solaris Software CDs first. Afterward, you can install software from other CDs separately.• Upgrade an Intel system that is running a version of the Solaris operating environment that is earlier than the Solaris 8 release.• Install Solaris software on systems with the specified minimum hardware requirements.	<ul style="list-style-type: none">• Install multiple discs of the software that is provided in your product box from a single tool.

4

Boot the system from the appropriate CD.

If your system is ...	And you want to use ...	Then ...
New, out-of-the-box	• Solaris Web Start program	• Insert the Solaris 8 DVD or the Solaris 8 Installation CD and turn on the system.
	• Solaris Interactive Installation program	• Insert the Solaris 8 Software 1 of 2 CD and turn on the system.
Already running	• Solaris Web Start program	• Insert the Solaris 8 DVD or the Solaris 8 Installation CD. • SPARC: Shut down your system by typing <code>init 0</code> . Then at the <code>ok</code> prompt, type <code>boot cdrom</code> . • INTEL: Shut down the system, then turn the system's power off and on.
	• Solaris Interactive Installation program	• Insert the Solaris 8 Software 1 of 2 CD. • SPARC: Shut down your system by typing <code>init 0</code> . Then at the <code>ok</code> prompt, type <code>boot cdrom</code> . • INTEL: Shut down the system, then turn the system's power off and on.

5 Follow the instructions on the screen.

The installation program prompts you for system configuration information that is needed to complete the installation.

Note: If you are installing the Solaris operating environment from DVD media, you might need to install additional software from the Solaris Software Supplement CD.

6 Install additional software from other CDs.

If you are using the Solaris Interactive Installation method, read the *Roadmap* or *Contents* document to learn how to install other software in your product box after the Solaris software is installed. If you want to install software from other CDs or other media, read the installation documentation that is associated with that software.

Note: Regardless of the installation method you use to install the Solaris operating environment, you need to install separately any software that is provided on bonus CDs, such as the Solaris Companion CD.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California, 95054 U.S.A. All rights reserved.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, and Solaris are trademarks, registered trademarks, or service marks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Californie, 95054 Etats-Unis. Tous droits réservés.
Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autre pays.

1 Etes-vous prêt pour l'installation du logiciel ?

Remarque : une installation ou une mise à niveau vers l'environnement d'exploitation Solaris requiert 128 Mo de mémoire ou plus. Un minimum de 96 Mo est nécessaire pour utiliser le support DVD en vue de l'installation et 65 Mo pour le support CD-ROM. Le système requiert au moins 1,7 Go d'espace disque. Il est possible que le logiciel Solaris soit pré-installé sur votre système ; pour déterminer si tel est le cas, consultez la documentation fournie avec votre matériel.

- a. Déterminez le nom d'hôte du système dont vous effectuez l'installation.
- b. Déterminez la langue et les paramètres régionaux que vous envisagez d'utiliser sur le système.
- c. Si vous avez l'intention d'intégrer le système à un réseau, regroupez également les informations suivantes :
 - Adresse IP de l'hôte,
 - Masque de sous-réseau,
 - Type de service de nom (par ex. : DNS, NIS ou NIS+),
 - Nom du domaine,
 - Nom de l'hôte du serveur,
 - Adresse IP de l'hôte du serveur de nom.

2 Choisissez le support à utiliser pour l'installation du logiciel.

Vous pouvez installer le logiciel Solaris 8 à partir d'une série de CD-ROM ou d'une combinaison de DVD et de CD-ROM particuliers. Tous les disques nécessaires sont fournis dans votre coffret. Le contenu du DVD Solaris est identique à celui du CD-ROM d'installation Solaris et des CD-ROM suivants : le 1er des deux CD Solaris Software, le 2ème des deux CD Solaris Software, Solaris Languages et Solaris Documentation.

Remarque : si votre système SPARC est équipé d'un lecteur de DVD-ROM, l'installation d'un patch peut s'avérer nécessaire avant de procéder à son amorçage à partir d'un DVD. Pour plus de détails, consultez les *Notes de mise à jour Supplément Solaris 8 pour les produits matériels Sun*.

3 Choisissez une méthode pour installer le logiciel contenu dans votre coffret.

- Si vous installez le logiciel Solaris sur un réseau, reportez-vous au *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- Si vous installez le logiciel Solaris sur un seul système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD-ROM local, choisissez l'une des méthodes suivantes .

La méthode ...	Vous permet ...	Ne vous permet pas ...
Le programme Solaris Web Start (disponible sur le DVD Solaris 8 ou sur le CD-ROM d'installation Solaris 8)	<ul style="list-style-type: none">• d'installer ou d'effectuer une mise à niveau vers le logiciel contenu sur plusieurs disques en suivant les instructions affichées par un seul outil.• d'installer l'ensemble du logiciel (option d'installation par défaut) ou uniquement des logiciels sélectionnés (option d'installation personnalisée).	<ul style="list-style-type: none">• d'utiliser le CD-ROM d'installation Solaris 8 pour mettre à niveau un système Intel qui utilise une version de l'environnement d'exploitation Solaris antérieure à la version 8. Le DVD Solaris permet cette opération.
Le programme Solaris Interactive Installation (disponible sur le 1er des deux CD Solaris 8 Software)	<ul style="list-style-type: none">• de commencer par installer les CD-ROM Solaris Software et d'installer ensuite séparément les logiciels d'accompagnement.• de mettre à niveau un système Intel qui utilise une version de l'environnement d'exploitation Solaris antérieure à la version 8.• d'effectuer l'installation sur des systèmes présentant la configuration minimale requise pour le logiciel Solaris.	<ul style="list-style-type: none">• d'installer en une fois plusieurs des CD de logiciel fournis dans votre coffret.

4 Initialisez le système à partir du CD-ROM approprié.

Si votre système est ...	Et que vous voulez utiliser ...	Alors ...
Tout neuf (il sort du coffret)	• le programme Solaris Web Start	• insérez le DVD Solaris 8 ou le CD-ROM d'installation Solaris 8 et mettez le système sous tension.
	• le programme Solaris Interactive Installation	• insérez le 1 ^{er} des 2 (1 de 2) CD Solaris 8 Software et mettez le système sous tension.
Déjà en fonctionnement	• le programme Solaris Web Start	• insérez le DVD Solaris 8 ou le CD-ROM d'installation Solaris 8. • SPARC : arrêtez le système en tapant la commande <code>init 0</code> . Une fois l'invite <code>ok</code> affichée, tapez <code>boot cdrom.</code> • INTEL : arrêtez le système, mettez-le hors tension puis de nouveau sous tension.
	• le programme Solaris Interactive Installation	• insérez le 1 ^{er} des 2 CD Solaris 8. • SPARC : arrêtez le système en tapant la commande <code>init 0</code> . Une fois l'invite <code>ok</code> affichée, tapez <code>boot cdrom.</code> • INTEL : arrêtez le système, mettez-le hors tension puis de nouveau sous tension.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le programme d'installation vous invite à entrer des informations relatives à la configuration de votre système pour compléter l'installation.

Remarque : si vous installez l'environnement d'exploitation Solaris à partir du DVD, l'installation de logiciels supplémentaires situés sur le CD-ROM Solaris Software Supplement peut s'avérer nécessaire.

6 Installez les éventuels logiciels supplémentaires contenus sur d'autres CD-ROM.

Si vous avez opté pour la méthode d'installation interactive de Solaris, reportez-vous au document intitulé *Structure de la documentation* ou *Contents* pour savoir comment installer d'autres logiciels figurant dans votre coffret une fois le logiciel Solaris installé. Pour installer des logiciels situés sur d'autres CD-ROM ou supports, lisez les instructions d'installation correspondant aux logiciels en question.

Remarque : indépendamment de la méthode d'installation choisie pour l'environnement d'exploitation Solaris, vous devez installer séparément les autres logiciels fournis sur les CD-ROM d'accompagnement, tels que le CD Solaris Companion.

1 Sind Sie bereit, die Software zu installieren?

Hinweis: Für eine Installation bzw. ein Upgrade der Solaris Betriebsumgebung sind mindestens 128 MB Hauptspeicher (mindestens 96 MB bei der Installation von DVD und mindestens 65 MB, wenn Sie CDs verwenden) und 1,7 GB Festplattenspeicher erforderlich. Die Solaris-Software ist auf Ihrem System möglicherweise bereits vorinstalliert. Informationen dazu finden Sie in der Hardwareokumentation.

- a. Ermitteln Sie den Hostnamen des Systems, auf dem Sie die Software installieren wollen.
- b. Ermitteln Sie die Sprachen und Sprachumgebungen, die Sie auf dem System verwenden wollen.
- c. Wenn Sie das System in ein Netzwerk einbinden wollen, benötigen Sie außerdem die folgenden Informationen:
 - Host-IP-Adresse
 - Teilnetzmaske
 - Art des Namensdienstes (zum Beispiel DNS, NIS oder NIS+)
 - Domainname
 - Hostname des Servers
 - Host-IP-Adresse des Namen-Servers

2 Wählen Sie die für die Installation der Software zu verwendenden Medien.

Sie können die Solaris 8 Software nur über CDs oder über eine Kombination aus einer DVD und mehreren CDs installieren. Alle benötigten Disks sind in der Produktbox enthalten. Die Solaris DVD umfasst den Inhalt der Solaris Installations-CD, der Solaris Software CDs 1 und 2, der Solaris Sprachen-CD und der Solaris Dokumentations-CDs.

Hinweis: Wenn Ihr SPARC-System über ein DVD-ROM-Laufwerk verfügt, müssen Sie vielleicht zuerst einen Patch installieren, bevor Sie von der DVD booten können. Details dazu finden Sie im Dokument *Solaris 8 Versionshinweise zu Sun-Hardware-Ergänzungen*.

3 Wählen Sie ein Installationsverfahren für die Software aus diesem Produktpaket.

- Wenn Sie die Solaris-Software über ein Netzwerk installieren, schlagen Sie im *Solaris 8 Advanced Installation Guide* nach.
- Wenn Sie die Solaris-Software von einem lokalen DVD- oder CD-ROM-Laufwerk aus auf einem einzelnen System installieren, wählen Sie eines der folgenden Verfahren:

Mit diesem Verfahren...	Können Sie...	Können Sie nicht...
Solaris Web Start Programm (enthalten auf der Solaris 8 DVD oder der CD „Solaris 8 Installation“)	<ul style="list-style-type: none">• Eine Installation bzw. ein Upgrade von Software auf mehreren CDs über ein einziges Tool in mehreren Schritten durchführen• Mit einer Standardoption die komplette Software installieren oder mit einer Anpassungsoption die zu installierende Software individuell auswählen	<ul style="list-style-type: none">• Mit der Solaris 8 Installations-CD ein Upgrade eines Intel-Systems durchführen, das auf einer früheren Version als Solaris 8 läuft. Die Solaris DVD hat diese Beschränkung nicht.
Solaris Interactive Installation Program (auf CD „Solaris 8 Software“ (1 von 2))	<ul style="list-style-type: none">• Zunächst die CD mit der Solaris-Software und dann die zusätzlich im Lieferumfang enthaltene Software installieren.• Ein Upgrade eines Intel-Systems durchführen, das auf einer früheren Version als Solaris 8 läuft• Die Solaris-Software auf Systemen mit den Mindest-Hardwareanforderungen installieren.	<ul style="list-style-type: none">• Mehrere Software-CDs aus dem Produktpaket gleichzeitig über ein einziges Tool installieren.

4 Booten Sie das System von der geeigneten CD.

Das System...	Sie verwenden...	Vorgehen...
Ist ganz neu	<ul style="list-style-type: none">• Solaris Web Start Programm	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie die Solaris 8 DVD oder die CD „Solaris 8 Installation“ ein und starten Sie das System.
	<ul style="list-style-type: none">• Solaris Interactive Installation Program	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie die CD „Solaris 8 Software“ (1 von 2) ein und schalten Sie das System ein.
Läuft bereits	<ul style="list-style-type: none">• Solaris Web Start Programm	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie die Solaris 8 DVD oder die CD „Solaris 8 Installation“ ein.• SPARC: Fahren Sie das System herunter, indem Sie <code>init 0</code> eingeben. Geben Sie an der Eingabeaufforderung <code>ok</code> den Befehl <code>boot cdrom</code> ein.• INTEL: Fahren Sie das System herunter und schalten Sie die Netztaaste aus und dann wieder ein.
	<ul style="list-style-type: none">• Solaris Interactive Installation Program	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie die CD „Solaris 8 Software“ (1 von 2) ein.• SPARC: Fahren Sie das System herunter, indem Sie <code>init 0</code> eingeben. Geben Sie an der Eingabeaufforderung <code>ok</code> den Befehl <code>boot cdrom</code> ein.• INTEL: Fahren Sie das System herunter und schalten Sie die Netztaaste aus und dann wieder ein.

5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Installationsprogramm fordert Sie zur Eingabe der Systemkonfigurationsinformationen auf, die für die Vervollständigung der Installation benötigt werden.

Hinweis: Wenn Sie die Solaris Betriebsumgebung von DVD installieren, müssen Sie vielleicht zusätzliche Software von der CD „Solaris Software Supplement“ installieren.

6 Installieren Sie weitere Software von anderen CDs.

Wenn Sie für die Installation von Solaris 8 die interaktive Methode verwenden, schlagen Sie im *Wegweiser* bzw. unter *Contents* nach, wie Sie nach der Solaris Betriebsumgebung weitere Software aus dem Produktpaket installieren können. Wenn Sie Software von anderen CDs oder Medien installieren möchten, lesen Sie die entsprechende Softwaredokumentation.

Hinweis: Ungeachtet der für die Installation der Solaris Betriebsumgebung verwendeten Methode müssen Sie jegliche zusätzliche Software auf anderen CDs, wie der Solaris Companion CD, separat installieren.

1 Operazioni preliminari

Nota: Per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris è raccomandata una configurazione minima di 128 MByte di memoria o superiore. Per l'installazione da supporti DVD sono richiesti almeno 96 Mbyte di memoria, oppure 65 Mbyte per l'installazione da CD. Il sistema richiede almeno 1,7 Gbyte di spazio su disco. Il software Solaris potrebbe essere preinstallato sul sistema. Per determinare se il software è preinstallato, vedere la documentazione fornita con l'hardware.

- a. Determinare il nome dell'host del sistema su cui si sta effettuando l'installazione.
- b. Determinare la lingua e le versioni locali da usare sul sistema.
- c. Se il sistema farà parte di una rete, raccogliere anche le informazioni seguenti:
 - L'indirizzo IP dell'host
 - La maschera di sottorete
 - Il tipo di servizio di denominazione (DNS, NIS o NIS+, ad esempio)
 - Il nome del dominio
 - Il nome host del name server
 - L'indirizzo IP dell'host usato come name server

2 Scegliere i supporti da utilizzare per l'installazione del software.

È possibile installare il software Solaris 8 da una serie di CD o dalla combinazione di DVD e CD. Tutti i dischi necessari sono contenuti nella confezione del prodotto. Il DVD di Solaris comprende i contenuti del CD Solaris Installation, del CD Solaris Software 1 di 2, del CD Solaris Software 2 di 2, del CD Solaris Languages e dei CD Solaris Documentation.

Nota: Se il sistema SPARC in uso dispone di un'unità DVD-ROM, può essere necessario installare una patch prima di poter effettuare il boot da un DVD. Per ulteriori dettagli, vedere il documento *Supplemento alle note su Solaris 8 per hardware Sun*.

3 Scegliere il metodo di installazione del software contenuto nella confezione.

- Per installare Solaris da una rete, leggere il documento *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- Per installare Solaris su un sistema singolo da un'unità CD-ROM o DVD-ROM locale, scegliere uno dei metodi seguenti:

Con questo metodo...	Si può...	Non si può...
Programma Solaris Web Start (disponibile sul DVD di Solaris 8 o sul CD Solaris 8 Installation)	<ul style="list-style-type: none">• Installare o aggiornare il software contenuto su diversi dischi da un unico strumento seguendo le procedure presentate.• Installare tutto il software con un'opzione predefinita, oppure installare solo le parti desiderate usando un'opzione personalizzata.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare il CD Solaris 8 Installation per effettuare l'aggiornamento di un sistema Intel che esegue una versione precedente dell'ambiente operativo rispetto a Solaris 8. Il DVD di Solaris non presenta questa limitazione.
Procedura di installazione interattiva (Solaris Interactive Installation Program), contenuta nel CD 1 di 2 Solaris 8 Software	<ul style="list-style-type: none">• Installare i CD Solaris Software per primi, quindi installare i prodotti aggiuntivi separatamente dagli altri CD• Effettuare l'aggiornamento di un sistema Intel che esegue una versione precedente dell'ambiente operativo rispetto a Solaris 8• Effettuare l'installazione su sistemi con i requisiti hardware minimi specificati per il software Solaris	<ul style="list-style-type: none">• Installare contemporaneamente più dischi del software contenuti nella confezione da un unico strumento

4 Effettuare il boot del sistema dal CD appropriato.

Se il sistema è...	E si desidera usare...	Procedere in questo modo...
Nuovo, appena estratto dall'imballo	• Programma Solaris Web Start	• Inserire il DVD di Solaris 8 o il CD Solaris 8 Installation e accendere il sistema
	• Procedura di installazione interattiva (Solaris Interactive Installation Program)	• Inserire il CD 1 di 2 Solaris 8 Software e accendere il sistema
Già in esecuzione	• Programma Solaris Web Start	• Inserire il DVD di Solaris 8 o il CD Solaris 8 Installation • SPARC: Spegnerlo il sistema digitando <code>init 0</code> . Poi, al prompt <code>ok</code> , digitare <code>boot cdrom</code> • INTEL: Arrestare il sistema, spegnerlo e quindi riaccenderlo
	• Procedura di installazione interattiva (Solaris Interactive Installation Program)	• Inserire il CD 1 di 2 Solaris 8 Software • SPARC: Spegnerlo il sistema digitando <code>init 0</code> . Poi, al prompt <code>ok</code> , digitare <code>boot cdrom</code> • INTEL: Arrestare il sistema, spegnerlo e quindi riaccenderlo

5 Seguire le istruzioni a video.

Il programma di installazione richiede all'utente le informazioni di configurazione del sistema necessarie per completare l'installazione.

Nota: Se si installa l'ambiente operativo Solaris da DVD, può essere richiesta l'installazione di software aggiuntivo dal CD Solaris Software Supplement.

6 Installare i prodotti software aggiuntivi dagli altri CD.

- Se si usa la procedura di installazione interattiva di Solaris, leggere i documenti *Guida orientativa* o *Contents* per apprendere come installare gli altri prodotti software contenuti nella confezione una volta installato Solaris. Per installare il software da altri CD o supporti, leggere la documentazione di installazione associata ai prodotti selezionati

Nota: A prescindere dal metodo di installazione prescelto per l'installazione dell'ambiente operativo Solaris, occorre installare separatamente tutti i prodotti software forniti sui CD di bonus, come il CD Solaris Companion.

1 ¿Todo listo para instalar el software?

Nota: Para instalar o actualizar el entorno operativo Solaris, es aconsejable disponer de 128 Mbytes de memoria como mínimo. Además, es preciso tener al menos 96 Mbytes para realizar la instalación desde el DVD y 65 Mbytes para realizarla desde los CD. El sistema necesita al menos 1,7 Gbytes de espacio en disco. Es posible que el software de Solaris ya se encuentre instalado en el sistema. Para averiguarlo, consulte la documentación del hardware.

- a. Identifique el nombre del sistema donde va a realizar la instalación.
- b. Identifique el idioma y las localizaciones que va a utilizar en el sistema.
- c. Si tiene intención de conectar el sistema a una red, incluya esta información:
 - Dirección IP del sistema
 - Máscara de subred
 - Tipo de servicio de nombres (por ejemplo, DNS, NIS o NIS+)
 - Nombre del dominio
 - Nombre de sistema del servidor
 - Dirección IP del sistema servidor de nombres

2 Elija el soporte electrónico desde el que instalará el software.

El software de Solaris 8 puede instalarse desde un grupo de CD o desde una combinación de un DVD y varios CD. Todos los discos necesarios se incluyen en la caja del producto. El DVD de Solaris almacena el contenido equivalente a los siguientes CD: Solaris Installation, Solaris Software 1 de 2, Solaris Software 2 de 2, Solaris Languages y Solaris Documentation.

Nota: Si su sistema SPARC incluye unidad de DVD-ROM, puede que necesite instalar un parche para poder arrancar el sistema desde un DVD. Para obtener más información, consulte el *Suplemento de notas sobre la versión de Solaris 8 para hardware de Sun*.

3 Elija el método de instalación del software incluido en la caja del producto.

- Si va a instalar el software de Solaris a través de la red, lea la *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- Si va a instalarlo en un solo sistema desde una unidad de DVD-ROM o CD-ROM local, elija uno de estos métodos.

Con este método...	Puede...	No puede...
Programa Web Start de Solaris (disponible en el DVD Solaris 8 o en el CD Solaris 8 Installation)	<ul style="list-style-type: none">• Instalar o actualizar el software de varios discos siguiendo los procedimientos indicados en la pantalla y desde una sola herramienta.• Instalar todo el software mediante una opción predeterminada, o elegir sólo el software necesario mediante una opción de personalización.	<ul style="list-style-type: none">• Usar el CD Solaris 8 Installation para actualizar un sistema Intel donde se ejecute una versión de Solaris anterior a la 8. El DVD de Solaris no tiene esta limitación.
Solaris Interactive Installation Program (programa de instalación interactiva contenido en el CD Solaris 8 Software 1 de 2)	<ul style="list-style-type: none">• Instalar primero los CD Solaris Software y luego el software de los demás CD de forma independiente.• Usar el CD Solaris 8 Installation para actualizar un sistema Intel donde se ejecute una versión de Solaris anterior a la 8.• Instalar el software de Solaris en sistemas que cuenten con los requisitos mínimos de hardware.	<ul style="list-style-type: none">• Instalar varios discos del software contenido en la caja del producto mediante una sola herramienta.

4 Arranque el sistema desde el CD apropiado.

Si el sistema está...	Y desea utilizar...	Entonces...
Nuevo, recién salido de la caja	• El programa Web Start de Solaris	• Introduzca el DVD Solaris 8 o el CD Solaris 8 Installation y encienda el sistema.
	• Solaris Interactive Installation Program	• Introduzca el CD Solaris 8 Software 1 de 2 y encienda el sistema.
En funcionamiento	• El programa Web Start de Solaris	• Introduzca el DVD Solaris 8 o el CD Solaris 8 Installation. • SPARC: Cierre la sesión escribiendo init 0 . Sitúese en el indicador ok del sistema y escriba boot cdrom.. • INTEL: Cierre la sesión, apague el sistema y vuelva a encenderlo.
	• Solaris Interactive Installation Program	• Introduzca el CD Solaris 8 Software 1 de 2. • SPARC: Cierre la sesión escribiendo init 0 . Sitúese en el indicador ok del sistema y escriba boot cdrom.. • INTEL: Cierre la sesión, apague el sistema y vuelva a encenderlo.

5

Siga las instrucciones de la pantalla.

El programa de instalación solicita la información de configuración necesaria para terminar de realizar la instalación.

Nota: Si va a instalar Solaris desde el DVD, puede que necesite instalar software adicional del CD suplementario (Solaris Software Supplement).

6

Instale el software de otros CD.

- Si está utilizando el método de instalación interactiva de Solaris, lea la *Guía orientativa* o el documento *Contents* para averiguar la forma de instalar otro software incluido en la caja del producto una vez que se ha instalado el software de Solaris. Si quiere instalar software de otros CD u otro soporte electrónico, lea la documentación de instalación asociada a ese software.

Nota: Con independencia del método elegido para la instalación de Solaris, necesitará instalar por separado el software proporcionado en cualquier CD extra como, por ejemplo, el CD Solaris Companion.

1 Är allt klart för att installera programvaran?

Obs! Om man skall installera eller uppgradera Solaris rekommenderas 128 Mbyte minne eller mer. Du måste ha minst 96 Mbyte för att kunna använda DVD-media som installationsmedium respektive 65 Mbyte för CD. Det måste minst finnas 1,7 Gbyte diskutrymme på systemet. Solaris kan finnas förinstallerat på systemet. Du kan avgöra om programvaran är förinstallerad med hjälp av maskinvarudokumentationen.

- a. Ta reda på värdnamnet för det system du tänker installera Solaris på.
- b. Ta reda på vilka språk/språkversioner du tänker använda systemet med.
- c. Om systemet skall ingå i ett nätverk måste du veta:
 - Datorns IP-adress
 - Nätmask
 - Typ av namntjänst (t.ex. DNS, NIS eller NIS+)
 - Domännamn
 - Serverns värdnamn
 - Namnservers IP-adress

2 Välj från vilket lagringsmedium du vill installera programvaran.

Antingen kan du installera Solaris 8 från en serie CD-skivor, eller från en kombination av en DVD och några CD. Oavsett vad du väljer finns samtliga skivor i produktlådan. Solaris-DVD:ns innehåll motsvarar innehållet på Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 CD, Solaris Software 2 of 2 CD, Solaris Languages CD och Solaris Documentation CDs.

Obs! Om ditt SPARC-system är utrustat med DVD-ROM-spelare kan du behöva installera en korrigeringsprogram innan det går att starta från DVD-skivor. Mer information finns i *Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 på Sun-maskinvara*.

3

Välj hur programvaran i lådan skall installeras.

- Om du installerar Solaris från nätverket läser du i *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
- Om du installerar Solaris på ett enda system från en lokal DVD-ROM- eller CD-ROM-spelare väljer du någon av följande installationsmetoder:

Installationsmetoden...	möjliggör...	men tillåter inte...
Solaris Web Start-programmet (finns på Solaris 8-DVD:n och Solaris 8 Installation CD)	<ul style="list-style-type: none">• installation eller uppgradering av programvara från flera skivor med hjälp av stegen i ett enda webbläsarbaserat verktyg.• installation av all programvara med standardinställningar, eller val av endast den intressanta programvaran med ett anpassningsalternativ.	<ul style="list-style-type: none">• uppgradering av ett Intel-system med tidigare Solaris-version än Solaris 8, om Solaris 8 Installation CD används. Solaris-DVD:n har inte denna begränsning.
Solaris Interactive Installation Program (på Solaris 8 Software 1 of 2 CD)	<ul style="list-style-type: none">• installation från Solaris Software CD först, följt av separat installation av den medföljande programvaran, om så önskas.• uppgradering av Intel-system med tidigare version än Solaris 8.• installation på system som precis uppfyller de minimikrav som anges för Solaris.	<ul style="list-style-type: none">• installation av programvara från flera skivor i produktlådan samtidigt med ett enda verktyg

4

Starta systemet med respektive CD.

Om systemet...	och du vill använda...	gör du så här:
är helt nytt	• Solaris Web Start	• Sätt i Solaris 8-DVD:n eller Solaris 8 Installation CD och slå på systemet
	• Solaris Interactive Installation Program.	• Sätt i Solaris 8 Software 1 of 2 CD och slå på systemet.
redan är i funktion	• Solaris Web Start	• Sätt i Solaris 8-DVD:n eller Solaris 8 Installation CD. • SPARC: Stäng av systemet genom att skriva init 0 . När du kommit till ok-prompten skriver du boot cdrom . • INTEL: Avsluta operativsystemet, stäng av systemet och slå på det igen
	• Solaris Interactive Installation Program	• Sätt i Solaris 8 Software 1 of 2 CD • SPARC: Stäng av systemet genom att skriva init 0 . När du kommit till ok-prompten skriver du boot cdrom . • INTEL: Avsluta operativsystemet, stäng av systemet och slå på det igen

5 Följ instruktionerna på skärmen.

Installationsprogrammet ber dig att ange den information om systemkonfiguration som behövs för att installationen skall kunna slutföras.

Obs! Om du installerar Solaris från DVD kan du behöva installera ytterligare programvara från Solaris Software Supplement CD (tilläggs-CD:n).

6 Installera ytterligare programvara från andra skivor

Om du använder Solaris Interactive Installation rekommenderar vi att du läser *Översikt* eller *Contents* för att få reda på mer om hur man installerar programvaran i produktlådan, när väl installationen av själva Solaris är slutförd. Om du vill installera programvara från andra CD-skivor, eller andra media, läser du i den installationsdokumentation som hör till den programvaran.

Obs! Oavsett vilken installationsmetod du använder för att installera Solaris måste du själv utföra installationen av programvaran på bonusskivor, till exempel Solaris Companion CD.

1 ソフトウェアをインストールする前の準備

注： Solaris オペレーティング環境をインストールまたはアップグレードする場合は、128 M バイト以上のメモリーを推奨します。インストールに DVD メディアを使用する場合は 96 M バイト以上、CD メディアを使用する場合は 65 M バイト以上のメモリーが必要です。システムには、1.7 G バイトの空きディスク容量が必要です。Solaris ソフトウェアは、すでにシステムにインストールされている場合があります。ソフトウェアがインストール済みであるかどうかを確認するときは、ハードウェアに同梱されているマニュアルをご覧ください。

- a. コンピュータのホスト名を決定してください。
- b. システムで使用する言語・ロケールを決定してください。
- c. コンピュータをネットワークに接続する場合には、事前に以下の情報が必要です。
 - ホスト IP アドレス
 - サブネットマスク
 - 使用するネームサービス (DNS、NIS、NIS+ など)
 - ドメイン名
 - サーバーのホスト名
 - ネームサーバーのホスト IP アドレス

2 ソフトウェアのインストールに使用するメディアを選択します。

Solaris 8 ソフトウェアは、一連の CD からインストールすることも、1 枚の DVD と何枚かの CD を組み合わせてインストールすることもできます。インストールに必要なすべての CD と DVD は製品パッケージに同梱されています。Solaris DVD には、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD、Solaris Software 2 of 2 CD、Solaris Languages CD、および Solaris Documentation CD と同じ内容が収録されています。

注： 使用している SPARC システムに DVD-ROM ドライブが搭載されている場合、パッチをインストールしないと、DVD から起動できない場合があります。詳細は、『Solaris 8 ハードウェアマニュアル (補足)』を参照してください。

3 本製品内のソフトウェアをインストールする方法を選択します。

- ソフトウェアをネットワーク経由でインストールする場合は、『Solaris 8 のインストール（上級編）』を参照してください。
- Solaris ソフトウェアをコンピュータの DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブからインストールする場合は、以下のいずれかの方法から選択してください。

インストール方法	できること	できないこと
Solaris Web Start プログラム (Solaris 8 DVD または Solaris 8 Installation CD に収録) を使用	<ul style="list-style-type: none">• 単一のツールに表示される手順に従って、数枚のディスクに収録されているソフトウェアをインストールまたはアップグレードする• 「デフォルトインストール」によりすべてのソフトウェアを、「カスタムインストール」により、選択したソフトウェアだけをインストールする	<ul style="list-style-type: none">• Solaris 8 Installation CD を使用して Solaris 8 リリース以前のバージョンの Solaris オペレーティング環境が動作している Intel システムをアップグレードする• Solaris DVD にはこの制限はない
Solaris 対話式プログラム (Solaris 8 Software 1 of 2 CD に収録) を使用	<ul style="list-style-type: none">• 最初に Solaris Software CD をインストールする。その後で、他の CD のソフトウェアを個別にインストールする• Solaris 8 以前のバージョンの Solaris オペレーティング環境が動作している Intel システムをアップグレードする• 指定された最小構成のハードウェア条件で、インストールする	<ul style="list-style-type: none">• 本製品内の複数のディスクに収録されているソフトウェアを、単一のツールでインストールする

4 適切な CD をシステムに挿入し、システムを起動します。

システムの状態	インストールの方法	手順
未使用	• Solaris Web Start プログラム	• Solaris 8 DVD または Solaris 8 Installation CD をドライブに挿入し、システムの電源を投入してください。
	• Solaris 対話式インストールプログラム	• Solaris 8 CD 1 of 2 をシステムに挿入し、電源を投入してください。
稼働中	• Solaris Web Start プログラム	• Solaris 8 DVD または Solaris 8 Installation CD をドライブに挿入してください。 • SPARC: init 0 と入力してシステムをシャットダウンしてください。そして、 ok プロンプトで以下のコマンドを入力してください: boot cdrom • INTEL: システムをシャットダウンしてください。そして、システムの電源を切断し、再度投入してください。
	• Solaris 対話式インストールプログラム	• Solaris 8 CD 1 of 2 をシステムに挿入してください。 • SPARC: init 0 と入力してシステムをシャットダウンしてください。そして、 ok プロンプトで以下のコマンドを入力してください: boot cdrom • INTEL: システムをシャットダウンしてください。そして、システムの電源を切断し、再度投入してください。

5 画面の手順に従います。

インストールプログラムから、インストールを完了するために必要なシステム構成情報を入力するよう求められます。

注： DVD メディアから Solaris オペレーティング環境をインストールしている場合は、Software Supplement CD から追加ソフトウェアをインストールする必要がある場合があります。

6 同梱の CD から、他のソフトウェアをインストールしてください。

Solaris 対話式インストールプログラムからインストールしている場合は、Solaris ソフトウェアのインストール後に『Solaris 8 製品概要』または『メディア一覧』を参照して、同梱ソフトウェアをインストールしてください。他の CD または別のメディアからソフトウェアをインストールする場合は、そのソフトウェアのインストールマニュアルをお読みください。

注： Solaris オペレーティング環境のインストール時に選択した方法に関係なく、Solaris Companion CD などのボーナス CD に収録されているソフトウェアは、個別にインストールする必要があります。

1 소프트웨어를 설치할 준비가 되었습니까?

참고: Solaris 운영 환경에서 설치 및 업그레이드하려면 128 MB 이상의 메모리 크기가 필요합니다. DVD 매체를 사용하여 설치하려면 최소한 96 MB, CD 매체를 사용하여 설치하려면 65 MB의 메모리 크기가 필요합니다. 시스템은 최소한 1.7 GB의 디스크 공간이 필요합니다. Solaris 소프트웨어가 시스템에 이미 설치되어 있을 수도 있습니다. 소프트웨어를 사전 설치할 것인지 결정하려면 하드웨어 문서를 참조하십시오.

- a. 설치할 시스템의 호스트 이름을 결정합니다.
- b. 시스템에서 사용할 언어와 로케일을 결정합니다.
- c. 시스템을 네트워크에 연결하려면 다음 정보가 추가로 필요합니다.
 - 호스트 IP 주소
 - 서브넷 마스크
 - 이름 서비스 종류 (예: DNS, NIS 및 NIS+)
 - 도메인 이름
 - 서버의 호스트 이름
 - 이름 서버의 호스트 IP 주소

2 소프트웨어를 설치하기 위해 사용할 매체를 선택합니다.

한 벌의 CD 또는 DVD와 CD 복합체로부터 Solaris 8 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 필요한 모든 디스크는 제품 상자에 들어 있습니다. Solaris DVD는 Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 CD, Solaris Software 2 of 2 CD, Solaris Languages CD 및 Solaris Documentation CD와 같은 내용물이 들어 있습니다.

참고: SPARC 시스템이 DVD-ROM 드라이브를 가진 경우, 패치를 설치해야 DVD로 시동할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 *Sun 하드웨어를 위한 Solaris 8 릴리스 노트(부록)*을 참조하십시오.

3

제품 상자에 있는 소프트웨어의 설치 방법을 선택합니다.

- 네트워크에서 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 *Solaris 8 Advanced Installation Guide*를 참조하십시오.
- 로컬 DVD-ROM 드라이브 및 CD-ROM 드라이브를 이용해서 단일 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 다음 방법 중 하나를 선택하십시오.

사용할 방법	가능한 작업	불가능한 작업
Solaris Web Start 프로그램 (Solaris 8 DVD 및 Solaris 8 Installation CD에서 사용 가능)	<ul style="list-style-type: none">• 단일 도구에 의하여 소개되는 다음 단계에 따라 여러 장의 디스크로 구성된 소프트웨어를 설치 및 업그레이드.• 기본 옵션을 이용한 모든 소프트웨어 설치 또는 사용자 정의 옵션을 이용한 원하는 소프트웨어만 선택적으로 설치	<ul style="list-style-type: none">• Solaris 8 Installation CD를 사용하여 Solaris 8 릴리스보다 이전 버전인 Solaris 운영 환경을 실행중인 Intel 시스템을 업그레이드. Solaris DVD는 이와 같은 제한이 없습니다.
Solaris 대화형 설치 프로그램 (Solaris 8 Software 1 of 2 CD에서 사용 가능)	<ul style="list-style-type: none">• 우선 Solaris Software CD를 설치한 후, 다른 CD로 소프트웨어를 별도로 설치.• Solaris 8 릴리스보다 이전 버전인 Solaris 운영 환경을 실행중인 Intel 시스템을 업그레이드.• 필요한 최소 하드웨어만 갖춘 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치	<ul style="list-style-type: none">• 단일 도구를 사용하여 제품 상자에 들어있는 여러 장의 디스크로 된 소프트웨어를 설치.

4

CD로부터 시스템을 시동합니다.

시스템 상태	사용할 방법	조치
방금 개봉한 신품	• Solaris Web Start 프로그램	• Solaris 8 DVD 및 Solaris 8 Installation CD를 넣고 시스템을 켭니다.
	• Solaris 대화형 설치 프로그램	• Solaris 8 Software 1 of 2 CD를 넣고 시스템을 켭니다.
이미 실행중	• Solaris Web Start 프로그램	• Solaris 8 DVD 및 Solaris 8 Installation CD를 넣습니다. • SPARC: <code>init 0</code> 을 입력하여 시스템을 셧다운합니다. 그 다음 <code>ok</code> 프롬프트에서 <code>boot cdrom</code> 을 입력합니다. • INTEL: 시스템을 셧다운하고 시스템의 전원을 껐다 다시 켭니다.
	• Solaris 대화형 설치 프로그램	• Solaris 8 Software 1 of 2 CD를 넣습니다. • SPARC: <code>init 0</code> 를 입력하여 시스템을 셧다운합니다. 그 다음 <code>ok</code> 프롬프트에서 <code>boot cdrom</code> 을 입력합니다. • INTEL: 시스템을 셧다운하고, 시스템의 전원을 껐다 다시 켭니다.

5 화면의 지침을 따릅니다.

설치 프로그램은 설치하는데 필요한 시스템 구성 정보를 프롬프트합니다.

참고: DVD 매체를 사용하여 Solaris 운영 환경을 설치하는 경우에는 Solaris Software Supplement CD를 사용하여 추가 소프트웨어를 설치해야 할 수도 있습니다.

6 다른 CD로 추가 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris 대화형 설치 방법을 사용하는 경우, Solaris 소프트웨어 설치 후 제품 상자에 들어있는 다른 소프트웨어를 설치하려면 *로드맵* 및 *Contents* 설명서를 읽어 보십시오. 다른 CD나 다른 매체로 소프트웨어를 설치하려면 해당 소프트웨어와 연관된 설치 문서를 읽어보십시오.

참고: Solaris 운영 환경을 설치하는 데 사용한 설치 방법에 관계없이 Solaris Companion CD와 같은 보너스 CD에 들어있는 소프트웨어는 별도로 설치해야 합니다.

1

做好安装软件的准备了吗？

注意：安装或升级 Solaris 操作环境至少需要 128 MB 的内存空间。使用 DVD 媒体安装至少需要 96 MB 空间；使用 CD 媒体安装至少需要 65 MB 空间。系统需要至少 1.7 GB 的磁盘空间。Solaris 软件可能已预先安装在了系统上。要确定软件是否已经预先安装，请参见您所用的硬件的文档资料。

- a. 确定要安装系统的主机名。
- b. 确定要在系统上使用的语言和环境。
- c. 如果要在网络上使用此系统，则需要以下信息：
 - 主机 IP 地址
 - 子网掩码
 - 名称服务的类型（如 DNS、NIS 或 NIS+）
 - 域名
 - 服务器主机名
 - 名称服务器的主机 IP 地址

2

选择用于安装软件的媒体。

您可以用一套 CD 来安装 Solaris 8 软件，也可以用一张 DVD 和一些 CD 的组合来进行安装。所需光盘在产品框中均有提供。Solaris DVD 包括了相当于以下 CD 的内容：Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD、Solaris Software 2 of 2 CD、Solaris Languages CD 和 Solaris Documentation CD。

注意：如果 SPARC 系统装有 DVD-ROM 驱动器，要从 DVD 进行引导，可能还需要先安装一个增补程序。详情请见《*Sun 硬件的 Solaris 8 发行说明补充资料*》。

3

选择安装产品框内软件的方法。

- 如果是通过网络安装 Solaris 软件，请阅读 《Solaris 8 Advanced Installation Guide》。
- 如果是通过本地 DVD-ROM 驱动器或 CD-ROM 驱动器在单个系统上安装 Solaris 软件，可选择下列任一方法：

使用此方法 ...	能够 ...	无法 ...
Solaris Web Start 程序（可从 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD 上获得）	<ul style="list-style-type: none">• 仅使用一个工具，按照其提供的有关步骤即可安装或升级包含于多张光盘上的软件。• 使用缺省选项安装所有软件，或使用自定义选项仅安装所需的软件。	<ul style="list-style-type: none">• 使用 Solaris 8 Installation CD 升级所运行的 Solaris 操作环境版本低于 Solaris 8 的 Intel 系统。Solaris DVD 无此种限制。
Solaris 交互式安装程序（包含在 Solaris 8 Software 1 of 2 CD 中）	<ul style="list-style-type: none">• 首先安装 Solaris Software CD。然后分别安装其它 CD 上的软件。• 升级所运行的 Solaris 操作环境版本低于 Solaris 8 的 Intel 系统。• 在符合安装 Solaris 软件的最低硬件需求的系统上执行安装。	<ul style="list-style-type: none">• 使用一个工具安装产品框内位于多张光盘上的软件。

4

从正确的 CD 引导系统。

如果系统是 ...	并使用 ...	那么 ...
新出箱的系统	• Solaris Web Start 程序	• 插入 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD 并启动系统。
	• Solaris 交互式安装程序	• 插入 Solaris 8 Software 1 of 2 CD 并启动系统。
已经处于运行状态	• Solaris Web Start 程序	• 插入 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD。 • SPARC: 键入 init 0 关闭系统。然后在 ok 提示符下, 键入 boot cdrom 。 • INTEL: 关闭系统, 断开系统电源然后再接通。
	• Solaris 交互式安装程序	• 插入 Solaris 8 Software 1 of 2 CD。 • SPARC: 键入 init 0 关闭系统。然后在 ok 提示符下, 键入 boot cdrom 。 • INTEL: 关闭系统, 断开系统电源然后再接通。

5 按照屏幕上的指导进行操作。

安装程序将提示您输入完成安装所需的系统配置信息。

注意：如果您是从 DVD 媒体安装 Solaris 操作环境，可能需要从 Solaris Software Supplement CD 安装附加软件。

6 从其它 CD 安装附加软件。

如果使用 Solaris 交互式安装方法，可阅读《*安装指南*》或《*Contents*》文档，以查阅如何在安装 Solaris 软件之后，安装产品框内的其它软件。如果打算从其它 CD 或其它媒体安装软件，请参阅与该软件相关的安装文档资料。

注意：不管使用何种方法安装 Solaris 操作环境，都需要单独安装附加 CD（如 Solaris Companion CD）上的软件。

1

是否做好安裝軟體的準備？

注意：欲安裝或升級 Solaris 作業環境，建議的記憶體大小需為 128 MB 或更大。您必須至少有 96 MB 的空間才得以能使用 DVD 媒體來進行安裝，而至少有 65 MB 的空間才能使用 CD 媒體來進行安裝。系統需要至少 1.7 GB 的磁碟空間。Solaris 軟體可能已預先安裝於系統上。欲確定軟體是否已預先安裝，請參閱您的硬體說明文件。

- a. 確定所欲安裝之系統的主機名稱。
- b. 確定欲在系統上使用的語言及語言環境。
- c. 若意欲將系統設為網路之一員，得取得下列資訊：
 - 主機 IP 位址
 - 子網路遮罩
 - 名稱服務的類型（例如，DNS、NIS 或 NIS+）
 - 領域名稱
 - 伺服器的主機名稱
 - 名稱伺服器的主機 IP 位址

2

選擇要進行安裝軟體的媒體。

您可以從一系列 CD 或是從 DVD 與 CD 的組合裡安裝 Solaris 8 軟體。產品包裝盒中提供了所有必要的光碟。Solaris DVD 包含了與 Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD、Solaris Software 2 of 2 CD、Solaris Languages CD 和 Solaris Documentation CD 等 CD 相同的內容。

注意：若您的 SPARC 系統有 DVD-ROM 光碟機，在能夠從 DVD 啟動前，您可能需要先安裝增補程式。欲取得更詳細的資訊，請參閱《Sun 硬體的 Solaris 8 發行說明補充資料》。

3 選擇安裝產品包裝盒中軟體的方法。

- 如果從網路安裝 Solaris 軟體，請參閱 《Solaris 8 Advanced Installation Guide》。
- 如果在單一系統上從本端 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 軟體，請選擇下列所述的其中一種方法：

以此方法…	可執行…	不可執行…
Solaris Web Start 程式（可於 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD 中取得）	<ul style="list-style-type: none">• 使用單一工具並遵循以下步驟將數片光碟片上之軟體加以安裝或升級。• 用預設選項安裝所有軟體，或用自訂選項僅挑選您欲安裝的軟體。	<ul style="list-style-type: none">• 使用 Solaris 8 Installation CD 將執行舊版 Solaris 作業環境的 Intel 系統升級到 Solaris 8 版次。Solaris DVD 並無此限制。
Solaris Interactive Installation 程式（可於 Solaris 8 Software 1 of 2 CD 中取得）	<ul style="list-style-type: none">• 請先安裝 Solaris Software CD。然後，您可以分別從其他 CD 安裝軟體。• 將執行舊版 Solaris 作業環境的 Intel 系統升級到 Solaris 8 版次。• 以 Solaris 軟體指定的最小硬體需求將其安裝在系統上。	<ul style="list-style-type: none">• 從單一工具安裝包裝盒中的多片軟體光碟。

4

從適當的 CD 啓動系統。

若系統爲…	而且欲使用…	則…
初次安裝，未包含於包裝盒中	• Solaris Web Start 程式	• 插入 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD，並啓動系統。
	• Solaris Interactive Installation 程式	• 插入 Solaris 8 Software 1 of 2 CD 並啓動系統。
已經執行	• Solaris Web Start 程式	• 插入 Solaris 8 DVD 或 Solaris 8 Installation CD。 • SPARC：鍵入 <code>init 0</code> 以將系統關機。然後在 <code>ok</code> 提示符號下，鍵入 <code>boot cdrom</code> 。 • INTEL：將系統關機，然後關閉系統電源之後，再重新打開電源。
	• Solaris Interactive Installation 程式	• 插入 Solaris 8 Software 1 of 2 CD。 • SPARC：鍵入 <code>init 0</code> 以將系統關機。然後在 <code>ok</code> 提示符號下，鍵入 <code>boot cdrom</code> 。 • INTEL：將系統關機，然後關閉系統電源之後，再重新打開電源。

5 遵循螢幕上的指示。

安裝程式會提示您有關完成安裝所必需之系統配置資訊。

注意：若您正在從 DVD 媒體安裝 Solaris 作業環境，您可能需要從 Solaris Software Supplement CD 安裝其他的軟體。

6 從其他 CD 安裝其他的軟體。

若您使用的是 Solaris Interactive Installation 方法，請參閱《安裝指南》或《Contents》文件以取得在安裝 Solaris 軟體之後，如何安裝產品包裝盒中其他軟體的資訊。若您欲從其他 CD 或媒體安裝軟體，請參閱該軟體相關的安裝說明文件。

注意：不管您使用何種安裝方式來安裝 Solaris 作業環境，您需要將附贈 CD（例如 Solaris Companion CD）上的軟體分開來安裝。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A. 650-960-1300

Part No. 816-2412-10
March 2002, Revision A